


Kit triple emballage PCR COVID19 pvt naso-pharyngé (kit disponible au laboratoire)

⇒ **Milieu M4RT tube conique rouge ou bleu**



1. Revêtir l'ensemble du **kit de protection individuelle**
2. Demander au patient d'incliner la tête en arrière et de fermer les yeux (prélèvement moins désagréable)
3. Ouvrir l'emballage contenant le matériel de prélèvement et **Identifier le tube de transport** avec étiquette patient.
4. Introduire délicatement l'écouvillon dans une **narine**, contre le septum jusqu'à sentir une butée au fond du conduit nasal (muqueuse du nasopharynx atteinte) et exercer de lentes rotations de l'écouvillon pendant une dizaine de secondes pour prélever des cellules épithéliales contenant des virus. Afin d'optimiser le prélèvement, réaliser le même geste dans **l'autre narine**. *NB : Il est inutile de prélever au niveau de la gorge .*
5. Mettre l'écouvillon **dans le milieu M4RT (emballage primaire) et le casser/couper** → Désinfecter l'extérieur du contenant
6. **Etiqueter le prélèvement avec l'étiquette patient**
7. **Entourer le contenant d'un papier absorbant avec un élastique**
8. Mettre le milieu dans la **pochette en plastique transparente du milieu (emballage secondaire)** → Désinfecter l'extérieur de cette pochette
9. Une fois **sortie de la zone de contact avec le patient et après avoir retiré protection individuelle**, mettre la pochette en plastique transparente dans une **pochette en plastique violette du laboratoire**, la fermer et coller une étiquette patient sur la pochette violette
10. Remplir le **bon de demande PCR coronavirus pvt naso-pharyngé** et le glisser dans la poche de la pochette. L'alerte **COVID** pour laboratoire est prévue sur/dans pochette
11. Envoi au laboratoire dans glacière par remise en main propre au laboratoire (à privilégier) ou via monte charge

⇒ **milieu SSR Fortebio**



1. 2. 3. 4. idem
5. Mettre l'écouvillon **dans le tube SSR à bouchon jaune et le casser** → Désinfecter l'extérieur du contenant
6. **Etiqueter le prélèvement avec l'étiquette patient**
7. Mettre le tube SSR dans le surtube rouge avec papier absorbant (**emballage secondaire**) → Désinfecter l'extérieur de ce surtube
8. Mettre surtube rouge dans pochette en plastique zippé → Désinfecter l'extérieur
9. Une fois **sortie de la zone de contact avec le patient et après avoir retiré protection individuelle**, mettre la pochette zippée dans le **pochette en plastique du laboratoire Fortebio**, la fermer et coller une étiquette patient sur la pochette
10. Remplir le **bon de demande PCR coronavirus pvt naso-pharyngé** et le glisser dans la poche de la pochette. L'alerte **COVID** pour laboratoire est prévue sur/dans pochette

11. Envoi au laboratoire **dans glacière** par remise en main propre au laboratoire (à privilégier) ou via monte charge