

ETUDE FRENCH COVID-19 : ORGANISATION pour le service

MATERIEL

Sur le rebord de la fenêtre :

- 5 dossiers d'inclusion sans consentements ;
- Les consentements, dans des pochettes classés selon le patient (mineurs, majeurs, proches...) ;
- La procédure et la marche à suivre affichée ;
- Un tableau d'inclusion à compléter,
- Un carton pour stocker les consentements signés et les auto-questionnaires (**ouverture possible à 24h**).

METHODE

CE QUE DOIT FAIRE LE MEDECIN :

- Donner l'information aux patients PCR COVID +, signer le consentement à la même date.
- Le sortir de la chambre dans une pochette désinfectée.
- Compléter le tableau d'inclusion avec étiquette et n° d'inclusion (dans l'ordre 094-1001, 094-1002, ...)



CE QUE DOIVENT FAIRE LES IDE :

- Prélever un tube EDTA pré étiquetée à compléter au n° d'inclusion au moment d'un bilan standard et l'envoyer au labo dans les conditions normales.
- Remettre au patient les enveloppes avec questionnaires qu'ils garderont en chambre jusqu'à la sortie. A récupérer dans une pochette plastique fournie au moment de la sortie.



CE QUE DOIT FAIRE LA SECRETAIRE :

- Noter l'inclusion du patient dans le courrier de sortie avec une phrase type :
 - Si le patient **peut consentir** :

« Le patient a été informé l'étude French Covid-19 et accepte d'y participer, il a signé le consentement version 2.0 le 23/03/20. »

- Si le patient **ne peut consentir**, appeler la personne de confiance. Si elle donne son accord :

«Compte tenu de l'état général du patient, l'information concernant sa participation à l'étude French COVID -19 n'a pu être réalisée ni son consentement recueilli. Les visites n'étant pas autorisées, son proche (préciser mari, femme...) a été informé par téléphone, et après avoir répondu à toutes ses questions, il (ou elle) accepte la participation de son proche (mari/femme...) à l'étude. Lorsque l'état général du patient le permettra, son consentement écrit sera recueilli. »



CE QUE DOIT FAIRE LE LABORATOIRE:

- Réception d'1 tube EDTA avec étiquette « Etude French COVID-19 »
- Vérifier sur l'étiquette que le numéro d'inclusion (ID Patient) est bien rempli
Si ce n'est pas le cas : faire une étiquette manuelle avec l'IPP du patient à coller sur le tube (il sera anonymisé à postériori)
- Enregistrer l'analyse « COVIDP » sur INLOG. Sur le pop up, mettre VI en résultat et renseigner le numéro d'inclusion en commentaire (si absent, mettre en résultat NONR = non renseigné). Pas d'étiquettes à coller, pas besoin de scanner le bon.
- Mettre le tube au congélateur -20°C de sérologie (A0-CNG-0006) dans le tiroir protocole (1er tiroir) sur le portoir rouge « Etude French COVID-19 » (délai max avant congélation 10h)

